

Windows 用 DR-150 スキャナードライバ・インストールガイド

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

目次

1.セットアップ	3 ページ
1-1.動作環境	3 ページ
1-2.スキャナードライバについて	3 ページ
1-3.Windows でのインストール	4 ページ
2.コンピュータとの接続	7 ページ
2-1.Auto Start スイッチについて	7 ページ
2-2.スキャナーをコンピュータに接続する	7 ページ
3.スキャナードライバのバージョン確認方法	8 ページ
4.Windows でのアンインストール	11 ページ

1.セットアップ

1-1.動作環境

DR-150 を快適にお使いいただくためには、次のシステム要件を推奨します。

パーソナルコンピュータ

CPU:	Intel Core 2 Duo 1.8GHz 以上
メモリ:	1GB 以上
ハードディスク:	1GB 以上の空き容量
USB インタフェース:	Hi-Speed USB 2.0
モニタ:	解像度 1024 × 768 (XGA) 以上
光学ドライブ:	DVD の読み取りが可能なドライブ

オペレーティングシステム

- ・Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 以上
- ・Microsoft Windows XP Service Pack 3 以上
- ・Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 以上
- ・Microsoft Windows Vista Service Pack 2 以上 (32 ビット版/64 ビット版)
- ・Microsoft Windows 7 (32 ビット版/64 ビット版)

その他

上記のシステム環境で正常動作する ISIS 互換アプリケーションソフトウェアまたは、TWAIN 互換アプリケーションソフトウェア。

1-2.スキャナードライバについて

本機のスキャナードライバです。ISIS 互換アプリケーションおよび TWAIN 互換アプリケーションでスキャンの操作をするときに、必要に応じてスキャン条件を設定します。

重要

スキャナードライバは、すべての ISIS または TWAIN 互換アプリケーションでの動作を保証するものではありません。

1-3.Windows でのインストール

DR-150 スキャナードライバ(dr150-driverxxx.exe)をインストールします。

! 重要

- ・スキャナードライバのインストールは、本機とコンピュータを接続する前に行ってください。
- ・Administrator 権限のアカウントでログオンしてください。
- ・ほかのアプリケーションをすべて終了させてからスキャナードライバをインストールしてください。

💡 ヒント


スキャナーに内蔵されている CaptureOnTouch Lite のみを使用する場合は、スキャナードライバのインストールは行う必要はありません。

1. キヤノンホームページからダウンロードしたスキャナードライバ(dr150-driverxxx.exe)をダブルクリックして解凍します。




dr150-driverxxx.exe: xxx の箇所にはスキャナードライバのバージョンが付きます。


2. [setup.exe]をダブルクリックします。



3. [次へ]をクリックします。



4. 「使用許諾契約」を読み、同意いただける場合は[はい]をクリックします。




5. 本機の Auto Start スイッチを「OFF」にし[次へ]をクリックします。

ここでは Auto Start スイッチの設定のみで、まだコンピュータには接続しないでください。



6. スキャナードライバのインストールが完了したら、[完了]をクリックします。




インストール完了後、コンピュータの再起動をお勧めします。

2.コンピュータとの接続

スキャナーをコンピュータに接続するには、同梱の USB ケーブルを使用します。このとき、スキャナーの使用方に応じて、背面の Auto Start スイッチを切り替える必要があります。

2-1.Auto Start スイッチについて

スキャナーの背面には、スキャナーをストレージデバイスとして動作させるかどうかを切り替えるための Auto Start スイッチがあります。




Auto Start スイッチの位置によって、スキャナーは次のように動作します。

スイッチの位置	スキャナーの動作
ON	本機がストレージデバイスとしてコンピュータに認識されます。スキャナーに内蔵されている CaptureOnTouch Lite を起動して、スキャナードライバをインストールしていないコンピュータでもスキャンできます。(Windows のみです。また、スキャナー本体にスキャン画像などのデータを保存することはできません。)
OFF	本機がスキャナーデバイスとしてコンピュータに認識されます。スキャナードライバがインストールされているコンピュータに接続して、同梱の CaptureOnTouch などのアプリケーションを使用してスキャンできます。

2-2.スキャナーをコンピュータに接続する

CaptureOnTouch でスキャンするときは、スキャナーの背面の **Auto Start スイッチを「OFF」**の位置にしてから、USB ケーブルでスキャナーをコンピュータに接続します。



必要に応じて、給電用 USB ケーブルを接続して使用してください。


3. スキャナドライバのバージョン確認方法


新しいバージョンのスキャナドライバがインストールされたかを確認します。

！ 重要

- ・スキャニングアプリケーションの CaptureOnTouch がインストールされている必要があります。
CaptureOnTouch のインストールについては、ユーザーマニュアルを参照してください。
- ・本機をコンピュータに接続した状態でバージョン確認を行ってください。

1. DR-150 の給紙トレイを開き、電源オンにします。


2. タスクバーの  (CaptureOnTouch アイコン) をクリックし、表示されるメニューの [CaptureOnTouch を起動する] をクリックします。




3. [スキャナの設定] をクリックします。



4. [詳細設定ダイアログボックスを使う]を有効にし、[開く]をクリックします。



5. [バージョン情報]をクリックします。



6. バージョン情報が表示されます。



DR-150 本体のファームウェアバージョン、トータルスキャンカウントも表示されます。


4.Windows でのアンインストール

スキャナードライバが正常に動作しないときは、アンインストールをして、キヤノンホームページからダウンロードした最新のスキャナードライバをインストールすることで正常に動作するようになることがあります。この場合は以下の手順でアンインストールしてください。


! 重要

スキャナードライバをアンインストールするときは、Administrator 権限を持つユーザーアカウントでコンピュータにログオンしてください。

1. [スタートボタン]をクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。



2. [プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。




3. プログラムの一覧から [Canon DR-150 Driver] をクリックし、[削除] をクリックします。




ヒント

[ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示された時は、[続行] をクリックしてください。

4. [はい] をクリックします。



5. [完了] をクリックします。



アンインストール完了後、コンピュータの再起動をお勧めします。